DEO

Test d'accessibilité avec lecteur d'écran mobile

Antonio Ferreira - PTC 2025

Agenda

- Introduction et tour de table
- Qu'est ce que c'est un lecteur d'ecran et comment l'utiliser
- Naviguer un site web avec un lecteur mobile
- Les tests qui ratent le plus souvent
- Navigation avancée avec lecteur d'ecran

Lecteurs d'ecran

Les personnes aveugles comptent sur un logiciel de lecture d'écran pour lire les pages Web. Elles n'utilisent que le clavier (pas de souris) ou d'écrans tactiles.



NVDA (Logiciels libres)



JAWS (payant)



Voiceover (inclus dans iOS)



Talkback (inclus dans android)



Quel lecteur d'ecran tester?

L'enquête annuelle de Webaim comptait 1539 participants en 2023.

Utilisé comme base de référence pour identifier les lecteurs plus utilisés.

Il n'est pas nécessaire que ce soit vrai pour toutes les applications, essayez d'utiliser vos propres métriques.

Response	% of respondents	Response
VoiceOver	70.6%	VoiceOver
TalkBack	34.7%	TalkBack
Commentary/Jieshu o	10.1%	Commentary/Jieshu o
Voice Assistant	6.0%	Voice Assistant
VoiceView	5.9%	VoiceView
Mobile Accessibility for Android	4.9%	Mobile Accessibility for Android
Mobile Speak	1.0%	Mobile Speak
Nuance Talks	1.0%	Nuance Talks
IDEAL	0.5%	IDEAL
Other	4.7%	Other

Activation / Désactivation du lecteur

3 façons de l'activer ou désactiver:

Constant of the second	••••••HTHR • •••••HTHR • "Enable voiceover" tap to edit OK, I turned on VoiceOver. Settings VoiceOver
Android	iOS
Paramètres > Accessibilité > Talkback	Paramètres > Accessibilité > Voiceover
Demandez à l'assistant Google. Dites « Activer/désactiver le talkback »	Demandez à Siri. Dites « Activer/désactiver VoiceOver »
Appuyez sur les deux touches de volume pendant 3 secondes.	Paramètres > Général > Accessibilité > Raccourci d'accessibilité. Une fois le raccourci est activé appuyez trois fois sur le bouton d'accueil / bouton de power on.

Gestes avec 1 doigt

Tapper ou toucher : sélectionner l'élément

Tepper deux fois (n'importe où dans l'écran) : activer l'élément

Glisser vers la gauche/droite : passer à l'élément précédent/suivant

Glisser vers le haut/bas : avancer au prochain élément selon la configuration du rotor

(Android) Glisser vers le bas et vers la droite : ouvrez le menu talkback

(Android) Glisser vers le haut/vers le bas : passer à l'élément précédent/suivant, en fonction du réglage du rotor



Gestes avec 2 doigts

Appuyez: mettre en pause ou reprendre la parole

Double appui : lecture/pause ou reprise de la lecture

Tappez et appuyez longuement : utilisez le curseur

Glisser les doigts vers la gauche/droite : faire défiler vers la gauche/droite

(Android) Glisser vers le haut/bas : faire défiler vers le haut/vers le bas

(iOS) Geste augmenter volume : Choix options rotor





7

Gestes avec 3 doigts

(iOS) Appuyez trois fois : rideau privacité activé/désactivé

(iOS) Glisser vers le haut/bas faire défiler vers le haut/vers le bas

(Android) Glisser vers le haut/vers le bas : passer à l'élément précédent/suivant, en fonction du réglage du rotor



Exercise pour des lecteurs d'écran

Aller sur le site un site quelconque ou <u>www.rnib.org.uk</u> si vous voulez tester un site accessible pour comparer. Quelles sont les difficultés trouvées? Explorez le site Web à l'aide de Talkback / Voiceover

Action	Geste Android	Action	Geste iOS
Pour scanner l'écran	Toucher 1 fois (1 doigt)	Pour scanner l'écran	Touches fléchées haut/bas
Pour activer un élément	Double touche (1 doigt)	Pour activer un élément	Double touche (1 doigt)
Naviguer sur l'élément suivant/précèdent	Swipe droite/gauche (1 doigt)	Naviguer sur l'élément suivant/précèdent	Swipe droite/gauche (1 doigt)
Pour changer le rotor	Swipe bas/haut (3 doigts)	Pour changer le rotor	Geste volume (2 doigts)
Glisser l écran	Glisser avec 2 doigts	Glisser l écran	Glisser avec 3 doigts

Loi Européenne applicable à partir du 28 Juin 2025



Quels sont les critères qui ratent le plus souvent avec un lecteur d'écran

EN 11.1.1.1: Alternatives aux images pour les lecteurs

EN 11.1.3.1: Les informations et les relations qui sont impliquées par le formatage visuel ou auditif sont préservées pour les lecteurs d'écran (exemple: entêtes, listes qui sont annonces de la même manière)

EN 11.4.1.2: Tous les composants interactifs doivent avoir une étiquette un rôle et une valeur

EN 11.4.1.3: Les messages de mise à jour de l'état de la page doivent être détectables de manière programmatique par les technologies d'assistance sans nécessiter la prise de focus.

EN 11.1.1.1 Alternatives aux images

Exemple : Assurez-vous non seulement que le texte existe, mais aussi qu'il est significatif. Lequel est le meilleur dans l'exemple suivant ? « Chargement du téléphone » ou « Branchez le câble sur le bord inférieur du téléphone ».



Remarque: Les captchas sont une exception à la règle



12

EN 11.1.3.1 Infos et relations de l'information

Ca nous permet de comprendre la structure d'une page.

- Testez que les entetes soient annoncés
- Testez les listes
- Testez les groupes de radio boutons



EN 11.4.1.2 Nom, Rôle et Valeur

Il doit toujours être clair quel élément je navigue actuellement, son état actuel, ainsi que sa valeur actuelle. Vous devez tester que le composant:

- Fourni des informations sur la fonction : c'est-à-dire bouton, lien, tab, radio, etc..
- 2. Fourni des informations sur l'état/la valeur : Les différents statuts, c'est-à-dire : sélectionné, déplié, etc.
- 3. Fourni une l'étiquette: Nous devons toujours lire le nom actuel de l'élément lorsque nous le mettons en évidence, par exemple une table doit toujours annoncer la valeur de la cellule actuellement sélectionnée, un bouton doit annoncer son étiquette, etc. Nous pouvons le faire en utilisant aria-label, aria-labelledby, etc.

EN 11.4.1.3 Annoncer les mises a jour du contenu de la page

Informez les utilisateurs des changements importants dans le contenu qui ne sont pas mis en évidence.

Testez les messages d'erreur pour voir s'ils sont annonces automatiquement : Par exemple le login incorrecte

Testez que les contenus qui changent dans la page sont annoncés automatiquement : Par exemple le montant total du panier d'achat quand on rajoute un element dans un site e-retail

enseignez votre identifiant L	a Poste		
Adresse e-mail			
Mot de passe	۲		
entifiant et/ou le mot de passe sont i	ncorrects. Réessayez ou		
quez sur "Je n'al pas mon mot de pass	e" pour le réinitialiser.		
1 In other	nas mon mot de nasse		
Je na	pas mon mot de passe		
Je na	i pas mon mot de passe		
Je na	i pas mon mot de passe		
Je na	pas non not de passe		
Je na	pas non not de passe		
Je na	pas non not de passe		
Rester connecté	pas non not de passe		
Rester connecté	er		
Rester connecté Se connecte Pas encore de compte ? Cr	er un compte		
Rester connecté Se connecté Pas encore de compte ? Cr	er un compte		
Rester connecté Pas encore de compte ? Cr OU	er un compte		
Rester connecté Pas encore de compte ? Cr OU	er un compte		
Rester connecté Rester connecté Pas encore de compte ? Cr OU L'identifiant et/ou le mot	er éer un compte		
Rester connecté Rester connecté Pas encore de compte ? Cr ou L'identifiant et/ou le mot incorrects. Réessayez o	er éer un compte de passe sont pu cliquez sur		
Pas encore de compte ? Cr OU L'identifiant et/ou le mot incorrects. Réessayez o "Je n'ai pas mon mot de	er éer un compte de passe sont pu cliquez sur passe" pour le		

Exercice de navigation mobile SR

- 1. Aller à apple.fr
- Lancez votre lecteur d'écran (mettez éventuellement un bandeau sur les yeux)
- Utilisez la navigation par en-tête et la navigation avec swipe gauche/droite pour comprendre la structure de la page
- 4. Essayez de trouver le prix d'un iPad Mini (vous devrez naviguer dans le site Web)

 $\bullet \circ \circ \circ$

iPad mini

Toute l'expérience iPad dans un design ultraportable.

à partir de 🔜 🚽

Q&A

a.ferreira@deo.dev +33 618 910 994 www.deo.dev

(in)